


前置作業：請至格致雲的公用夾下將「xerox P355d(學務.輔導.導師 1F)」這個資料夾複製到桌面



步驟一：打開裝置和印表機(win7 版本)



步驟一：打開裝置和印表機(win10 版本)(依紅色方框及箭頭指示)



設定

Windows 設定

尋找設定

系統
顯示器、通知、電源

裝置
藍牙、印表機、滑鼠

網路和網際網路
Wi-Fi、飛航模式、VPN

個人化
背景、鎖定畫面、色彩

App
解除安裝、預設值、選擇性功能

帳戶
您的帳戶、電子郵件、同步設定、工作、家庭

時間與語言
語音、地區、日期

遊戲
Game bar, DVR, broadcasting, Game Mode, 遊戲列, DVR, 廣播,

Windows 10 desktop background with various icons on the left and a taskbar at the bottom. The taskbar includes icons for File Explorer, Microsoft Store, Edge, Chrome, Mail, OneDrive, Word, and the Settings app (which is highlighted).

← 設定

首頁

尋找設定

裝置

- 藍牙與其他裝置
- 印表機與掃描器
- 滑鼠
- 手寫筆與 Windows Ink
- 自動播放
- USB

藍牙與其他裝置

+

音訊

喇叭 (Realtek High Definition Audio)

其他裝置

ASUS VS229

透過計量付費連線下載

為避免發生額外費用，請不要開啟此選項，這樣就不會在您使用計量付費網際網路連線時下載可供新裝置使用的軟體 (驅動程式、資訊與應用程式)。


相關設定

裝置和印表機


音效設定




步驟二：新增印表機(Win7 及 Win10 版本)




步驟三：新增網路、無線……印表機(Win7 版本)(Win10 版本無此步驟)




步驟四：我要的印表機不在清單上(Win7 版本)




步驟四：我要的印表機未列出(Win10 版本)




步驟五：使用 TCP/IP 位址或主機名新增印表機，最後再按下一步。(Win7 版本)




步驟五：使用 TCP/IP 位址或主機名新增印表機，最後再按下一步。(Win10 版本)




步驟六：主機名稱或 IP 位址的欄位請依所屬處室輸入 IP，10.153.40.13(導師室 1 樓)、10.153.40.11(學務處)、10.153.40.12(輔導室)。(Win7 版本及 Win10 版本)




步驟七：安裝驅動程式，選從磁片安裝。(Win7 版本) (Win10 版本會自動裝好)




步驟八：瀏覽(Win7 版本)




步驟九：選桌面→「xerox P355d(學務.輔導.導師 1F)」這個資料夾→最後選取FX6ZAAL 這個檔案，按開啟舊檔




步驟十：按確定




步驟十一：選 FX DocuPrin P355 d PCL6→按下一步



步驟十二：使用目前安裝的驅動程式→按下一步→再按下一步



步驟十三：選不共用→按下一步



步驟十四：完成。(最後也可列印測試頁檢視)

